
# 鼻胃管

## 灌藥技巧與方法



國立成功大學醫學院附設醫院 斗六分院關心您

#### 一、你需要準備的物品

用品準備:

- ◆ 藥物
- ◆ 灌食空針
- ◆ 毛巾
- ◆ 衛生紙
- ◇ 温開水

#### 二、管灌藥物的準備:

- 1. 洗手。
- 2. 安排灌藥的用物及舒適環境。
- 3. 協助坐起或將床頭抬高 60 度(使藥 物容易自然流下至胃部)。




- 4. 將毛巾置於臉頰下,保持病人和 床單的清潔。
- 5. 每次灌藥前以灌食空針反抽,評估鼻胃管的位置是否正確(確認鼻胃管的固定刻度、口中無管路露出)。
- 6. 無論反抽有無殘留食物,都要以 10-30ml 的溫開水以針芯推送方 式(如下圖)沖洗管路,可避免管 路阻塞,並觀察有無咳嗽或呼吸 不順,以確認管路的通暢及位置 的正確。

三、灌藥步驟

1. 事先評估藥物的劑型,可磨粉

- 錠劑需完全搗碎磨細,可使藥品充 分作用,效果較佳。
- 2. 加入溫開水溶解藥粉,等待2-5分 鐘充分溶解。若為水劑,需加入2-3 倍之溫開水稀釋。



- 3. 灌藥物前先將 30ml 溫開水沖入鼻 胃管內。
- 4. 再將藥物緩緩倒入灌食空針內,利 用重力使之流入,若藥物數目大於 六顆以上,或困難管灌藥物,建議 以針芯緩慢推送的方式灌藥。



灌 針芯推送方式

- 5. 粉劑的藥物要與水劑藥物分開灌, 且中間要沖入 5ml-10ml 溫開水。
- 6. 藥物全部灌完後,再以 30ml 溫開水 沖洗管路。
- 7. 關閉管子末端開口,並適當固定。

#### 四、注意事項

- 1. 每天第一次執行管灌前需將 30ml 溫開水**以針芯推送的**方式沖洗管 路。
- 2. 藥物與食物不可一起管灌,<mark>間隔至</mark> 少三十分鐘。
- 3. 飯前空腹藥物至少間隔一小時再進行灌食。
- 4. 若有特殊管灌藥物請護理師會主 動提供相關護理指導。

### 灌藥順序

沖溫開水→灌溶解後藥粉→ 沖溫開水→灌水劑的藥水→ 沖溫開水

四、不同藥物劑型之灌藥技巧總表

#### 例子 管灌方法 劑型 ● 採用特殊灌藥技 腸溶顆粒劑型 巧。 (顆粒/膠囊) ● 膠囊型: 膠囊內 Nexium Takepron 含小顆粒單獨投 入空針內管灌。 ● 避免使用 14 號 以下鼻胃管。 將膠囊末端刺破後 擠出油狀成分,再 軟膠囊劑型 以30ml 溫開水稀釋 (Adalat) 後管灌給予。 散劑 (Psyllium Powder, 至少以80ml的溫開 Cholestyramine, 水稀釋,並於稀釋 Kuzem power, 後 5 分鐘內管灌完 Kalimate) 成。 糖漿劑型 Lactulose 是濃稠性 (Lactulose) 液體,建議宜先稀

參考資料來源:成大總院 6B

製作單位: RCW 製作日期:111.06 修訂日期:113.08

DL-07-2-005

釋 2-3 倍水, 攪拌後

再開始進行管灌。