

Nexium/Takepron

藥物灌藥護理指導



灌藥小口訣

沖:灌藥前、後先沖水

泡:藥物一定要泡水

搖:灌時記得搖一搖

保證管路一路通

● 此藥物為什麼需特殊灌藥技巧？

這顆藥物不能磨粉因磨粉後會使藥效減弱，只能浸水使其崩解給予，但崩解後藥物會有小顆粒，必須以特殊灌藥技巧灌入且不可與其他藥物一起灌，一旦未注意很容易造成灌食管路阻塞。

● 灌藥步驟


(開始)步驟 1.1:

灌藥之前先以灌食空針接上針芯，抽出 10~30cc 溫開水



步驟 1.2:

再以針芯推送方式將 10cc-30cc 溫開水送入灌食管內，之後蓋上灌食管蓋子



步驟 2.1:

抽出針芯，將藥物整顆投入灌食空針內



國立成功大學醫學院附設醫院
斗六分院關心您


步驟 2.2 :

再次接上針芯並抽出 30cc 溫開水，將灌食空針尖端朝上靜置等待藥物崩解（約需兩分鐘）



步驟 3:

藥物溶解後，灌食空針尖端保留些空氣，以手指蓋住尖端口用力上下、左右振搖空針數下，使藥物充分溶解。



步驟 4.1:


將藥物分兩次灌入，灌食空針的尖端朝下接上灌食管路，立即輕推並輕搖方式注入 15cc 至灌食管內(請一邊搖晃一邊推入)

步驟 4.2:

將藥物分兩次灌入，將灌食空針尖端朝上再次振搖數下後(避免顆粒沉澱在下面)，接上灌食管後將剩餘的藥物全數灌入

(最後)步驟 5:

灌食空針再抽 30cc 溫開水再次振搖空針數下，緩慢注入殘留在灌食管路內的藥物，蓋上灌食管蓋子(完成)



註:若使用以上藥物仍有鼻胃管阻塞現象，請告知您的醫師更改藥物。

參考資料來源：成大總院 6B
製作單位：6W
製作日期：111.04
修訂日期：112.06
DL-06-2-006